



TURKCELLPDA İŞTEPOSTA E-POSTA AYARLARI




Cihazınızın **Başlat** bölümünden **Messaging'e** girin. **E-Posta ayarını** seçin.



İşte Posta ile aldığınız **e-posta adresi** ve **şifrenizi** yazın. Parolayı kaydet'i işaretleyin ve **İleri** butonuna basın.



E-posta ayarlarını otomatik al seçeneğini işaretleyip **İleri** butonuna basın.



Otomatik kurulum e-posta ayarlarını bulmaya çalışır.

Ayarlar bulunamadı ise **İleri**'yi seçerek bir sonraki aşamaya geçin.

E-Posta sağlayıcınızı **İnternet e-postası** olarak seçin. **İleri** butonuna basın.

Adınızı (isterseniz e-posta ismini de yazabilirsiniz) ve **e-posta hesabınızın görünmesini istediğiniz adını** girin.

Gelen posta sunucusu bölümüne **pop.gmail.com** yazın. Hesap türü olarak **POP3** seçin.

Kullanıcı adı:
ahmet@marmaraticaret.com
(Örnekler: meteg, etkialani\meteg,
meteg@contoso.com vb.)

Parola:

Parolayı kaydet

Kullanıcı adı bölümüne e-mail adresinizi yazın. Şifrenizi girin ve **Parolayı kaydet** seçeneğini işaretleyin. **İleri** butonuna basın.

Giden (SMTP) posta sunucusu:
smtp.gmail.com

Giden sun. kimlik doğrulama gerektirir

E-posta göndermek için aynı kullanıcı adını ve parolasını kullanın

[Gelişmiş Sunucu Ayarları](#)

Gelen posta sunucusuna **smtp.gmail.com** yazın. **Giden sunucu kimlik doğrulama gerektirir** ve **E-posta kullanıcı adı ve parolasını kullan** seçeneklerini işaretleyin. **Gelişmiş sunucu ayarları**'nı seçin.

Gelişmiş Sunucu Ayarları

Gelen e-posta için SSL iste

Giden e-posta için SSL iste


Ağ bağlantısı:
İnternet

Gelişmiş sunucu ayarları için her iki seçeneği de işaretleyin. Ağ bağlantısı **İnternet** olarak seçili olmalı.

Kurulum tamamlandı. E-postaları karşıdan yüklemek için Son'u tıklayın.

Otomatik Gönder/Al:
El ile
5 dakikada bir
10 dakikada bir
15 dakikada bir
30 dakikada bir
60 dakikada bir
2 saatte bir
4 saatte bir
Günde bir kez
[Tüm karşıdan yükleme ayarlarını incele](#)

Gelen e-postalarınızı hangi **aralıkla** görmek istediğinizi seçin. **Son** butonuna basın ve senkronizasyon işlemi sırasında bekleyin.



E-maillerinize **Messaging** bölümündeki **Inbox**'tan (Gelen kutusu) erişebilirsiniz.